


Reinigungsablauf-Diagramm (Maximalkonfiguration)



REINIGUNGSZYKLUS

Ein REINIGUNGSZYKLUS setzt sich aus einzelnen SPÜLGÄNGEN zusammen. Ob und wie oft jeder einzelne Spülgang ausgeführt wird, wird in den Parametern [r40 bis r49] parametrisiert.

SPÜLGANG

Jeder SPÜLGANG besteht aus einzelnen PROGRAMMSCHRITTEN.
Über die Parametrierung der Programmschritte wird der Ablauf eines Spülgangs bestimmt.

PROGRAMMSCHRITT

Über n-Parameter (Abschnitt 8.4) lässt sich jeder einzelne PROGRAMMSCHRITT einstellen. Durch die Eingabe von ‚0‘ wird ein Programmschritt deaktiviert.

- | | |
|---|---|
|  | nur vorhanden, wenn in Parametern aktiviert |
|  | Einschaltverzögerung für die Heizung |
|  | Nachheiztemperatur während der Hauptzirkulation |
|  | Spülpumpenentlüftung (falls in Parameter [r80] eingestellt) |
|  | Einschaltverzögerung Ablassventil [r26] |



Während des Reinigungsablaufs wird im Display der momentan ausgeführte Programmschritt angezeigt (Werkseinstellung). Der blinkende Punkt signalisiert Aktivität.

PROGRAMMSCHRITTE

- | | |
|---|--|
| n | Bezeichnungen der n-Parameter, mit welchen die entsprechenden Zeiten eingestellt werden. |
| n | n-Parameter, nur erforderlich bei Reinigungsmethoden mit Vorbehälter ,grün‘ (6.1.3 und 6.1.4) |
| n | n-Parameter, nur erforderlich für Wasser holen bis Niveau |
| D | Einstellen der Dosierzeiten für Reinigungsmittel (siehe Abschnitt 6.3.6) |
| H | Aufheizzeit (variabel - bis zum Erreichen der Solltemperatur) |